



ユーザーガイド

# Protector Suite 2009



この資料の記載情報については、正確性と信頼性を期していますが、Upek, Inc は、このような情報を使用した結果について、またこのような情報を使用することから生じる第三者の特許またはその他の権利の侵害に対して責任を負わないものとします。いかなるライセンスも、暗黙的にまたは Upek, Inc. の特許または特許権のもとで付与されることはありません。この資料で言及している仕様は、事前の通知なく変更されることがあります。この資料の情報は従来の資料の情報に優先し、置き換わるものとします。Upek, Inc の製品は、Upek, Inc の書面による明示的な承認がない限り、生命維持装置または生命維持システムの重要なコンポーネントとして使用することは許可されません。

Upek ロゴは Upek, Inc の登録商標です。TouchChip、TouchStrip、PerfectPrint、PerfectMatch、PerfectTrust、Protector Suite、および Protector Suite QL、Protector Suite 2009 は Upek, Inc. の商標または登録商標です。本書に記載されている他のすべての製品は、各社の商標であり、そのように扱われる必要があります。



# 目次

1	インストール	1
1.1	Protector Suite 2009 のインストール	1
1.2	Protector Suite 2009 のアンインストール	1
2	はじめに	3
2.1	指紋の登録	3
3	認証	4
3.1	指紋の管理	4
3.1.1	指紋の登録	4
3.1.2	指紋の追加または削除	6
3.2	状況	7
3.3	アカウント操作	8
3.3.1	エクスポート	9
3.3.2	インポート	9
3.3.3	削除	10
3.3.4	バックアップパスワード	10
3.3.5	Windows パスワードを表示	12
4	アプリケーション	13
4.1	アプリケーションランチャー	14
4.1.1	指紋とアプリケーションの関連付けの作成	14
4.1.2	関連付けられたアプリケーションの管理	16
4.2	パスワードバンク	16
4.2.1	Web ページとダイアログの登録	17
4.2.1.1	登録ウィザード	18
4.2.2	登録のリプレイ	20
4.2.3	登録の管理	21
4.2.4	設定	22
4.3	暗号化アーカイブ	23
4.3.1	File Safe	24
4.3.1.1	File Safe の作成	24
4.3.1.2	File Safe の管理	25
4.3.1.3	File Safe のロックとアンロック	28
4.3.1.4	File Safe 内のファイルの解読	28
4.3.2	Personal Safe	29
4.4	バイオメトリックメニュー	30
5	設定	32
5.1	Windows ログオン	32
5.1.1	パワーオンセキュリティ	33
5.2	ストレージインスペクター	33
5.3	スキンの選択	34
5.4	音声	34
5.5	更新	35
5.6	詳細設定	35
5.6.1	ポリシー	36
5.6.2	生体認証の設定	37
5.6.3	センサーの調整 (オプション)	37
6	他のツール	38
6.1	指紋チュートリアル	38
6.2	システムトレイアイコン	39
6.3	ヘルプの使用	40
6.4	紹介画面	40
6.5	他のユーザーの管理	40



# 第1章 インストール

## 1.1. Protector Suite 2009 のインストール

Protector Suite 2009 をインストールするには：

1. Protector Suite 2009 の自動実行ウィンドウが表示されたら、[ソフトウェアインストール] をクリックします。この画面が表示されない場合は、Setup.exeをインストールフォルダーから手動で実行してください。
2. [次へ] をクリックして続行します。
3. インストールフォルダーを確認するか、[参照] ボタンをクリックして別のフォルダーを選択します。
4. [アプリケーションインストールの準備完了] ダイアログが表示されます。[次へ] をクリックしてインストールを開始します。Windows Vista でのインストール時は、インストールの続行を確認するプロンプトが表示されます。
5. インストールが完了したら、[完了] ボタンをクリックします。
6. プロンプトが表示されたら [はい] をクリックしてコンピューターを再起動します。Protector Suite 2009 の使用を開始する前にコンピューターを再起動する必要があります。

これでインストールは完了です。コンピューターを再起動すると、Windows への指紋ログオンが有効になります。ソフトウェアの使用を開始するには、指紋を登録する必要があります。指紋の登録を参照してください。

### 注意

インストール時に、すべての必要なデバイスドライバがインストールされます。外部の指紋センサーを使用する場合は、インストールが完了しコンピューターを再起動したあとでセンサーを接続することをお勧めします。

## 1.2. Protector Suite 2009 のアンインストール

Protector Suite 2009 をアンインストールするには：

1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。
2. [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックします (Windows Vista の場合は [プログラムと機能])。
3. [Protector Suite 2009] を選択し、[変更] ボタンをクリックします。
4. [削除] ボタンをクリックします。
5. コンピューターに保存されている Protector Suite 2009 のデータの扱いを指定するよう求められます。次の 2 つの選択肢があります。
  - ・ Protector Suite 2009 のデータを後で使用できるように残します。

このオプションを選択すると、後で Protector Suite 2009 を再インストールした場合に、登録済みの指紋を引き続き使用してコンピューターにログインして、指紋アプリケーションのデータにアクセスできます。

- ・ すべての Protector Suite 2009 データをコンピューターから削除します。

指紋アプリケーション内のすべてのデータと登録済みの指紋は、完全に削除されて元に戻すことはできません。

6. [次へ] をクリックして続行します。
7. アンインストールダイアログが表示されます。アンインストールを続行するには、[次へ] をクリックします。アンインストールを中止するには、[キャンセル] をクリックします。
8. アンインストールが完了したら、[完了] をクリックします。
9. [はい] をクリックしてコンピューターを再起動します。

## 第2章 はじめに

Protector Suite 2009 は、指紋認証を通じてデータのセキュリティを保護する生体認証ソフトウェアです。指紋認証は、指紋センサーで指をスキャンすることで実行します。

ソフトウェアをインストールし、コンピューターを再起動したら、ユーザー名、パスワードおよび指紋と、自動的に生成されるセキュリティキーとの関連付けを作成するために指紋を登録する必要があります。すべてのデータはユーザーパスポートに格納されます。

この手順を“指紋の登録”といいます。登録方法については、指紋の登録を参照してください。

登録後、指紋を使用して以下のことを行えるようになります。

- ・ Windows ログオンパスワードの代用（Windows ログオンを参照）
- ・ ブート時のコンピューターの保護（パワーオンセキュリティを参照）
- ・ 指紋センサーによる希望のアプリケーションの起動（アプリケーションランチャーを参照）
- ・ 登録 Web サイトやアプリケーションのパスワードを指紋で代用（パスワードバンクを参照）
- ・ ファイルおよびフォルダーの暗号化（暗号化アーカイブを参照）
- ・ ポップアップメニューから Protector Suite 2009 の機能へのすばやいアクセス（バイオメトリックメニューを参照）

Protector Suite 2009のフルライセンスバージョンを使用していない場合、一部の機能が利用できない可能性があり、制限モードでのみ利用可能となります。Protector Suite 2009の限定バージョンで、一部を利用できない機能にアクセスすると、アップグレードを促すメッセージが表示されます。リンクをクリックして、オンラインでアップグレードします。

### 2.1. 指紋の登録

Protector Suite 2009 では、各ユーザーの識別にユーザーアカウントまたは“パスポート”を使用します。パスポートには、ユーザー認証に使用される生体認証用の指紋データが格納されています。ソフトウェアを初めて使用する際には、パスポート用に指紋のサンプルを作成する必要があります。この処理を“指紋の登録”といいます。

新しいユーザーパスポートを作成するには（指紋の登録）：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...]を選択します。
  - ・ または指をスキャンして、[今すぐ指紋を登録する]リンクを紹介画面でクリックします。
2. 認証します（Windows パスワードが必要になることがあります（設定されている場合））。詳細については、指紋の登録を参照してください。



#### ティップ

指紋のスキャンで問題が発生した場合は、指紋チュートリアルを参照してください。

## 第3章 認証

〔認証〕セクションでは、自分のユーザーアカウントを管理できます。指紋テンプレートを登録または削除したり、ユーザーアカウント全体をインポート、エクスポート、または削除したりできます。ここではバックアップパスワードも設定できます。

Protector Suite 2009 の使用を開始する前に、自分の指を登録して指紋テンプレートを作成する必要があります。使用を開始するには、指紋の登録を参照してください。

### 3.1. 指紋の管理

Protector Suite 2009 の使用を開始する前に、自分の指を登録する必要があります。指紋の登録は、ユーザー名、パスワードおよび（元の画像の再現ができないように電子化された）指紋と、自動生成されたセキュリティキーとの関連付けを作成するプロセスです。すべてのデータは指紋パスポートに格納されます。


#### 3.1.1. 指紋の登録

新しいユーザーパスポートを作成するには（指紋の登録）：

1. 外付け指紋センサーを使う場合、そのデバイスを接続します。必要なドライバーはすべて Protector Suite 2009 と共にインストールされています。通常は、センサーが接続されて使用する準備ができているという情報メッセージが、画面の右下に表示されます。
2. 〔登録〕 を起動するには、次の順に選択します。
  - ・ 〔スタート〕 - 〔すべてのプログラム〕 - 〔Protector Suite〕 - 〔コントロールセンター〕
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、〔コントロールセンター開始...〕を選択します。
  - ・ または指をスキャンして、〔今すぐ指紋を登録する〕リンクを紹介画面でクリックします。
3. 使用許諾契約書が表示されます。使用許諾契約書をよくお読みください。メモ：この製品を使用するためには使用許諾契約書に同意する必要があります。〔受け入れる〕 をクリックして継続するか、使用許諾契約書に同意しない場合は、〔受け入れない〕 をクリックしてアプリケーションを終了します。
4. Windows パスワードを入力して、〔送信〕 をクリックします。
5. 両手を示すダイアログが表示されます。該当する指の上のボタンをクリックして、登録する指を選択します。



6. 選択された指をスキャンします。品質のよい一致する指紋が必要です。これらのサンプルは、1 つの指紋パスポートに統合されます。作成したサンプルが一致しない場合は警告が表示されるので、手順を繰り返す必要があります。



### ティップ

指紋のスキャンで問題が発生した場合は、指紋チュートリアルを参照してください。

7. (オプション - お使いのコンピューターでサポートされている場合のみ) 指が登録されたら、パワーオンセキュリティ ボタンが各指の上に表示されます。対応する指紋は、システム起動時に [パワーオン] および/またはハードドライブのパスワードの代わりに使用されます。
8. 別の指を選択してその指紋を登録します。指をケガした場合を考慮し、複数の指を登録することを強くお勧めします。
9. 指紋ソフトウェアの現在の状態を概観できる状況ページが表示されます。バックアップパスワードを設定することを強くお勧めします。このパスワードは、指をケガした場合や生体認証デバイスに問題が発生した場合に、指紋認証の代替手段として指紋ソフトウェア全体にわたって使用されます。



## 注意

パスポートは、Windows ユーザーごとに 1 つしか作成できません。ユーザーアカウントを作成するには、[スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[ユーザーアカウント] をクリックします。画面の指示に従って操作してください。

### 3.1.2. 指紋の追加または削除

後でユーザーアカウントに指を追加できます。ケガをした場合に備えて、追加の指を登録しておくことを強くお勧めします。指を 1 本ずつ削除することも、アカウント全体 (すべてのアプリケーションデータを含む) を削除することもできます。

既存ユーザーの指紋を追加または削除するには (指紋の管理) :

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター] 。
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
3. [認証] - [指紋の管理] の順にクリックします。
4. 両手を示すダイアログが表示されます。
5. 新しい指紋を登録するには :
  - ・ 該当する指の上のボタンをクリックして、登録する指を選択します。
  - ・ 選択した指をスキャンして、テンプレートを完成させます。品質のよい一致する指紋が必要です。

指紋を削除するには :

- ・ 該当する指の上のボタンをクリックして、削除する指を選択します。
- ・ [はい] をクリックします。

既存のユーザーアカウントを削除するには（すべてのユーザーデータ）：

### △ 重要項目


これにより、指紋だけでなくすべてのユーザーデータを含むユーザーアカウント全体が一括して削除されます。

- 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]。
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...]を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して[コントロールセンター開始...]を選択します（次の手順はスキップします）。
- 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから[送信]をクリックします。
- [認証] - [アカウント操作] - [ユーザーデータの削除]に移動します。
- [はい]をクリックして確定します。

## 3.2. 状況

[状況] ページでは、ソフトウェア設定の概要が表示され、登録後に使用できる指紋アプリケーションが通知されます。

赤色のアイコンは、設定が最適な状態でないことを示します。黄色は変更が必要なことを示し、緑色は正しい設定であることを示します。



- ・ [バックアップパスワード]。バックアップパスワードを設定して、[適用] ボタンをクリックします。バックアップパスワードの詳細情報を確認してください。
- ・ [指紋ログオン] は、指紋の登録後に自動的に設定されます。コンピューターを再起動し再度ログオンするときは、指紋をスキャンすると自動的にログオンできます。[変更] をクリックして、Windows ログオンページに移動して、ログオン設定を編集します。
- ・ [自動バックアップ] は、指紋を登録してバックアップパスワードを設定すると自動的に設定されます。ユーザーパスポートに変更を加えるたびに、データがバックアップされます。[変更] をクリックして、エクスポートに移動して、エクスポートモードを設定します。
- ・ [登録されている指の数] では、現在のユーザーによって登録された指紋の数が表示されます。ケガをした場合に備えて、追加の指紋を登録しておくことをお勧めします。[変更] をクリックし、指紋の登録に移動して、さらに指を登録します。
- ・ パワーオンセキュリティの状態。パワーオンセキュリティが有効なコンピューターは、指紋認証に成功しない限りオペレーティングシステムを起動しません。[変更] をクリックし、Windows ログオン設定に移動して、パワーオンセキュリティを有効または無効にします。
- ・ [アプリケーションまたはドライバの更新]。[変更] をクリックして、更新ページに移動します。

概要ページの第 2 部では、指紋の登録時に使用できるアプリケーションに関する情報が示されます。アプリケーション画像の上にマウスカーソルを合わせると、各アプリケーションの説明が表示されます。画像をクリックすると、そのアプリケーションのページに移動します。

### 3.3. アカウント操作

現在のユーザーデータのインポート、エクスポート、または削除を行います。

これらの操作は、現在のユーザーアカウント（パスポート）に影響を与えます。個別の指紋を追加または削除するには、指紋の登録に移動してください。



### 3.3.1. エクスポート

既存のユーザーデータ（指紋、暗号化キー、ログオン資格情報など）はファイルにエクスポートしたり、指紋認証ソフトウェアに再度インポートしたりできます。ファイルは暗号化されて、バックアップパスワードで保護されます。バックアップパスワードの詳細情報を確認してください。

エクスポートモードを設定するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]。
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...]を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して[コントロールセンター開始...]を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから[送信]をクリックします。
3. [認証] - [アカウント操作] - [ユーザーデータのエクスポート]を選択します。
4. バックアップパスワードが設定されていない場合は、今すぐパスワードを設定してください。バックアップパスワードの詳細情報を確認してください。
5. バックアップモードを選択します：
  - ・ [今すぐエクスポート] ボタンをクリックして、バックアップパスワードを入力して直ちにエクスポートを実行します。エクスポート先フォルダーを選択して、ファイル名を指定します。
  - ・ 自動バックアップ を選択してください。自動エクスポートを有効にすると、パスポートに変更が加えられるたびに、パスポートがバックアップされます（キー、パスワード、登録済みの指などを含むすべてのユーザーデータ）。バックアップファイルの既定場所：C:\Users¥ユーザー名¥AppData¥Local (Windows Vistaの場合)、およびC:\Documents and Settings¥ユーザー名¥Local Settings¥Application Data (Windows XPの場合) [適用] をクリックして変更内容を保存します。



#### 注意

システムクラッシュが発生した場合、システムの再インストールが必要になった場合、またはデータを誤って削除した場合や失った場合に備えて、バックアップ目的のパスポートをエクスポートしておくことを強くお勧めします。

### 3.3.2. インポート

ユーザーデータ（ユーザーパスポート）をインポートするには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]。
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...]を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して、[コントロールセンター開始...]を選択します（次の手順はスキップします）。

2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから［送信］をクリックします。
3. ［認証］－［アカウント操作］－［ユーザーデータのインポート］を選択します。
4. パスポートファイル（\*.vtp）を参照します。
5. バックアップパスワードを入力して［OK］をクリックします。



### 注意

登録ユーザーのパスポートはインポートできません。パスポートをバックアップで置き換えるには、まず現在のパスポートを削除する必要があります。

#### 3.3.3. 削除

すべてのユーザーデータ（既存のユーザーパスポート）を削除するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・［スタート］－［すべてのプログラム］－［Protector Suite］－［コントロールセンター］。
  - ・またはトレイアイコンを右クリックし、［コントロールセンター開始...］を選択します。
  - ・または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して［コントロールセンター開始...］を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから［送信］をクリックします。
3. ［認証］－［アカウント操作］－［ユーザーデータの削除］の順にクリックします。
4. ［はい］をクリックして確定します。




### 重要項目

これにより、現在のユーザーのすべてのデータが削除されます。エクスポートに移動して、データを後で使用できるようにバックアップしてください。

#### 3.3.4. バックアップパスワード

ここでは、バックアップパスワードを設定または編集できます。このパスワードは、指紋認証の代替手段として指紋ソフトウェア全体にわたって使用されます（エクスポートされたファイルなど）。



### ⚠ 重要項目

バックアップパスワードを使用すると、デバイスで問題が発生したときに、データにアクセスできるようになります。長くて複雑なパスワード（少なくとも 12 文字）を使用し、安全に管理することを強くお勧めします。パスワードが短いとセキュリティが低下する可能性があります。

バックアップパスワードを設定するには：

1. 次の順に選択します。

- ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]。
- ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
- ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。

2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。

3. [認証] - [アカウント操作] - [バックアップパスワード] に移動します。

4. バックアップパスワードを入力および確認入力します。

5. [適用] をクリックして変更内容を保存します。

- ・ 指紋認証後に、[バックアップパスワードを表示] ボタンをクリックすると、パスワードがブレンテキストで表示されます。ダイアログがポップアップ表示されて、[表示] をクリックするとパスワードが画面に表示されるので、他人に見られて悪用されないようにしてください。

### 3.3.5. Windows パスワードを表示

指紋認証の後に自分のパスワードを表示できます。パスワードはプレーンテキストで画面に表示されるため、盗み見られないように注意してください。

1. 次の順に選択します。

- ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
- ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
- ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。

2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。

3. [認証] - [アカウント操作] - [Windows パスワードを表示] を選択します。

4. [表示] ボタンをクリックして、パスワードをプレーンテキストで表示します。

5. 認証（指をスキャン）します。

## 第4章 アプリケーション

指紋センサーは、コンピューターの日常作業で使用して最大限に活用してください。データのセキュリティを強化して作業を迅速化するには、指紋認証を使用します。指を登録すると、よく使用する Web サイトやダイアログのパスワードの代わりに指紋を使用したり、指をスキャンするだけでアプリケーションを起動したり、クレジットカード情報や PIN などの安全で便利な保管場所を作成したりできます。

### 指紋アプリケーション：

- ・ アプリケーションランチャー：指紋をスキャンするだけで希望のアプリケーションを起動できます。
- ・ パスワードバンク：登録 Web サイトやアプリケーションのパスワードを入力する代わりに指紋スキャンを実行できます。
- ・ 暗号化アーカイブ：個人的なファイルやフォルダーの暗号化アーカイブを作成できます。
- ・ バイオメトリックメニューポップアップメニューから Protector Suite 2009 の機能にすばやくアクセスできます。



## 4.1. アプリケーションランチャー

アプリケーションランチャーは Protector Suite 2009 のオプション機能です。この機能をインストールすると、指をスキャンするだけで、登録済みのアプリケーションおよびファイルを起動できます。アプリケーションを指に関連付けるには、アプリケーションやファイルなどをドラッグアンドドロップ（または参照）すると、次回に割り当て済みの指をスキャンしたときにそのアプリケーションやファイルが自動的に起動されます（たとえば、デスクトップにある“document.txt”というファイルをドラッグアンドドロップすると、次回に割り当て済みの指をスキャンしたときにそのファイルがテキストエディターで自動的に開かれます）。

### i 注意

アプリケーションランチャーを使用するには、2 つ以上の指紋を登録する必要があります。1 つの登録された指は バイオメトリックメニューの表示用として予約されます。



### 4.1.1. 指紋とアプリケーションの関連付けの作成

アプリケーションを指に関連付けるには：

- 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。
- 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。
- [アプリケーション] - [アプリケーションランチャー] を選択します。

4. 両手を示すダイアログが表示されます。登録したそれぞれの指の上にはボタンがあります。

### 注意

使用できるボタンがない場合は、まず指を登録する必要があります。1 つのボタンしか残ってない場合は、そのボタンはバイOMETリックメニュー用に予約されているため、追加の指を登録する必要があります。指紋の登録を参照して指の登録方法を確認してください。

5. 指の上のボタンをクリックします。アプリケーションのダイアログが開きます。
6. [追加] ボタンをクリックします。
7. アプリケーションのタイトルを入力します。... ボタンをクリックして、起動するファイルを参照します。これは任意の実行可能ファイル (calc.exe など) でかまいません。希望に応じて、[詳細] オプションに追加のパラメーターを入力できます。アプリケーションパラメーターの例は、以下を参照してください。
8. [OK] をクリックします。
9. 関連付けが作成されました。次回に割り当て済みの指をスキャンすると、その指に関連付けたアプリケーションが起動されます。

### ティップ

ドラッグアンドドロップによって、関連付けを作成することもできます。アプリケーションまたはファイルを手の上のボタンにドラッグアンドドロップします。そのアプリケーションのアイコンがそのボタンに表示されます。メニューから現在利用可能なアプリケーションをドラッグアンドドロップできます。[コントロールセンター] は Protector Suite 2009 を起動し、[ロック] はコンピュータをロックし、[ログオフ] は割り当て済みの指のスキャンによって現在のユーザーをログオフし、[Web登録] はパスワードバンクで登録したWebサイトを起動します。

### 注意

一時的にアプリケーションの起動を無効にしてバイOMETリックメニューを起動するには、Shiftキーを押しながら指を読み取ります。

#### [詳細]

- ・ アプリケーションパラメーター：  
Web サイトは、Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動すると開くことができます。Web サイトのアドレス (www.upek.com など) を [アプリケーションパラメーター] フィールドに入力すると、割り当て済みの指をスキャンするたびにその Web サイトが表示されます。  
  
ファイルは、Microsoft Word ドキュメントなどのアプリケーションによって開くことができます。ファイルへのパスを、"C:\¥Documents and Settings¥your.account¥My Documents ¥document.doc" のように引用符で囲んで入力します。割り当て済みの指をスキャンするたびに、document.doc ファイルが Word で開かれます。1 つのアプリケーションに対して複数のパラメーターを使用できます。
- ・ 起動パス：  
アプリケーションが開始する代替パス
- ・ 起動するタイミング：  
オプションホットキーの組み合わせを選択します。この組み合わせを押し、関連付けられた指をスキャンした後にのみ、アプリケーションは起動します。

#### 4.1.2. 関連付けられたアプリケーションの管理

指とアプリケーションの関連付けを削除するには

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイのアイコンを右クリックして、[コントロールセンター開始...] をクリックします。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
3. [アプリケーション] - [アプリケーションランチャー] を選択します。
4. 割り当て済みの指の上にあるボタンのアプリケーションアイコンをクリックします。
5. 削除するアプリケーションの下に [削除] ボタンをクリックします。
6. [はい] をクリックして関連付けの削除を確認します。この指は別のアプリケーションで使用できるようになりました。

指紋とアプリケーションの組み合わせを編集するには

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
3. [アプリケーション] - [アプリケーションランチャー] を選択します。
4. 割り当て済みの指の上にあるボタンのアプリケーションアイコンをクリックします。
5. アプリケーションを選択して、目的の変更を行います。
6. [OK] をクリックします。

## 4.2. パスワードバンク

パスワードバンクは、インストールされると、Web サイトとアプリケーション ダイアログの登録 (ユーザー名、パスワード、および他の設定) を格納します。よく使用する Web サイトや Web アプリケーション (Web メール、銀行口座、e-コマースなど) にセキュリティを確保しながらアクセスできると共に、パスワード、ユーザー名、

フォームデータなどを繰り返し入力する手間が省けます。Web ページやダイアログを登録する際に 1 回だけ必要な情報を入力すれば、次回以降、同じウィンドウを開いたときに、センサーを使ってデータをリプレイできるのです。登録済み Web サイトには、バイOMETリックメニューから直接アクセスすることもできます。

パスワードバンクは、Internet Explorer 5.0 以降、および Firefox 1.0 ~ 3.0 をサポートしています。Internet Explorer のサポートは自動的にインストールされます。Firefoxが既定のブラウザに設定されていて、Protector Suite 2009を初めて開始するとき、または登録された指紋がない状態で開始するとき、Firefoxをサポートするためにプラグインをインストールするかどうかをたずねるプロンプトが表示されます。代わりに、Firefox プラグインのインストールを [アプリケーション] - [パスワードバンク] - [設定] から実行できます。

### 注意


パスワードバンクは、シンプルなWebページやダイアログの情報（ログイン資格情報など）を格納することを目的としています。

#### 4.2.1. Web ページとダイアログの登録


資格情報（ユーザー名やパスワードなど）を格納した後でリプレイ（指をスキャンして認証した後に自動的に入力）するには、該当する Web サイトまたはダイアログを登録する必要があります。

新しい登録を作成するには：

1. 登録したい Web ページまたはダイアログを表示します。



2. ユーザー名、パスワード、およびその他の必要なフィールドを入力します。
3. 登録済みの指をスキャンして、バイOMETリックメニューを表示します。[登録] を選択します。



または

パスワードフィールドを含む Web ページの場合は、自動的にダイアログが表示され、入力されたデータをパスワードバンクに登録するかどうかたずねられます。[はい] をクリックします。



4. 登録ウィザード（下図参照）が開いて、新しい登録の手順が案内されます。[次へ] をクリックして、登録の内容を確認および編集します。ダイアログの下部にあるチェックボックスを選択して、登録をそのまま保存し、[完了] をクリックしてウィザードをスキップすることもできます。

入力したすべてのデータが保存されます。登録を作成したら、登録が作成されたことを確認するヒントがブラウザーの隅に表示されます。


### **i** 注意

これらのヒントのオン/オフを切り替える場合、または登録を求めるダイアログがオフになっているときに再びオンにする場合は、次の項目を参照してください。パスワードバンク設定

#### 4.2.1.1. 登録ウィザード

登録ウィザードが開いて、新しい登録の手順が案内されます。

1. ダイアログは、Web ページ名と入力データとともに表示されます。この情報が正しい場合は、[次へ] をクリックします。このページを登録しない場合は、[キャンセル] をクリックしてウィザードを終了し、新しい登録を開始します。
2. [次へ] をクリックして、登録の内容を確認および編集します。



3. [フォームの詳細] ページには、登録されるすべてのアイテムが表示されます。



登録されたフォームフィールドの値を変更できます。[コントロールを設定]を選択して既定値の一覧から選択するか、[このコントロールを設定しない]を選択してこのフィールドの入力を無効にします。

- ・ [フィールドに入力]。このオプションを選択すると、Web ブラウザーで入力された値を使用して登録対象が設定されます。必要に応じて、この時点で変更を加えることができます。
- ・ [このフィールドに入力しない]。このオプションを選択すると、登録のリプレイ時にこのフィールドに自動的に何も入力されません。
- ・ 登録のリプレイ時にこのフォームフィールドのWindowsユーザー名、パスワード、またはドメインの入力に使用します。資格情報が変更された場合は、この値が自動的に更新されて、登録を手動で変更する必要がないため、これは便利です。

## 注意

〔パスワードをマスク〕チェックボックスをオフにすると、すべてのパスワードがプレーンテキストで表示されます。

4. 〔次へ〕をクリックして続行します。
5. 〔フォーム送信方法〕ページでは、登録したフォームを認証後に送信する方法を選択します。フォームに入力するがフォームを送信しない場合は、このフィールドのチェックを外します。  
  
〔高度なオプションを表示する〕をクリックすると、フォームの送信方法を選択できます。既定では、パスワードバンクはEnterキーが押された場合と同じようにフォームを送信します。これが機能しない場合は、ボタンを手動で選択するためのオプションを選択します。ポインタアイコンをページ上のボタンにドラッグアンドドロップします。このボタンは、ページを送信するために代わりに使用されます。
6. 次のページでは、登録をテストします。このテストでは、新しい登録を Web ブラウザーでリプレイできるか試します。登録が想定どおりにリプレイされるかどうかを確認してください。登録に問題がある場合は、戻って登録済みのフィールドを編集するか、トラブルシューティング手順に従ってください。
7. 〔次へ〕をクリックして続行します。
8. 次のページでは、コントロールセンターに表示する登録の名前とフォルダーを選択できます。コントロールセンターでは、これらの登録を後で管理できます。
9. 〔完了〕をクリックします。

### 4.2.2. 登録のリプレイ

登録をリプレイすると、登録済みの Web サイトが起動され、登録済みの資格情報を使用して自動的にログオンされます。

登録済み Web ページをリプレイするには：

1. 登録済みのダイアログまたは Web サイトを表示します。
2. 自分自身を認証（指をスキャン）します。
3. （オプション）登録の送信が可能であることを示す〔パスワードバンク〕ダイアログが表示されます。〔はい〕をクリックして登録をリプレイします。この手順を次回スキップするには〔今後表示しない〕を選択します。
4. 登録内容がリプレイされます。

登録済みの Web サイトの起動には、バイオメトリックメニューを使用することもできます。

1. 指をスキャンして バイオメトリックメニューを表示します。
2. 〔登録済みサイト〕を選択します。登録済みサイトの一覧が表示されます。
3. 表示してリプレイするページを選択します。



## ティップ


登録を選択してから、[コントロールセンター] - [アプリケーション] - [パスワードバンク] - [登録の管理] を選択して [リプレイ] ボタンをクリックすることで、登録をリプレイすることもできます。詳細については、登録の管理を参照してください。

### 4.2.3. 登録の管理

既存の登録を編集することが必要になる場合があります（メールボックスのパスワードを変更した場合など）。登録を削除したり、登録をフォルダーに分けて整理したり、リプレイされる登録の自動送信を有効または無効にしたりすることもできます。別のコンピュータで使用するために登録をエクスポートできます。エクスポートした登録は \*.pb または \*.xml 拡張子を持つファイルとして保存され、後でインポートすることができます。

登録を管理するには：

- 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。
- 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。
- [アプリケーション] - [パスワードバンク] - [登録の管理] を選択します。



- 使用する登録を選択します。
  - ・ [リプレイ] ボタンをクリックして、選択した Web 登録をリプレイします。この登録は既定のブラウザで起動されます。

- ・ [編集...] ボタンをクリックして保存された登録の詳細を変更します（ユーザー名またはパスワードを変更したので、既存の登録に反映したい場合など）。

ここでは、登録一覧と バイオメトリックメニューに表示される登録名を変更できます。[自動送信フォーム] チェックボックスは、登録のリプレイ後にフォームを自動送信するかどうかを制御します。オンにした場合は、認証（指をスキャン）した後に登録が自動的にリプレイされます。

登録フィールドの詳細については、パスワードバンクの登録ウィザードを参照してください。

[適用] をクリックして変更内容を保存します。

- ・ [削除] をクリックして、登録を完全に削除します。
- ・ [組織化...] をクリックして、登録をフォルダーに分けて整理したり、一覧内で登録の位置を上下に移動したり、フォルダーを作成したりします。同じ構造がバイオメトリックメニュー登録済みサイトに表示されます。
- ・ [インポート] または [エクスポート] をクリックして、登録をバックアップするか、保存済みの登録を指紋ソフトウェアにインポートします。

別のデバイスで使用するなどの理由で登録内容をエクスポートするには、[エクスポート] ボタンをクリックします。選択した登録がエクスポートされるか、すべての既存の登録が同時にエクスポートされます。エクスポート先ファイルを選択し、パスワードを入力します。このパスワードはこれらの登録をインポートする際に使用されます。パスワードバンクファイルのファイル拡張子は \*.pb または \*.xml です。

[インポート] ボタンをクリックしてパスワードバンクファイルから登録をインポートします。ソースの \*.pb または \*.xml ファイルを選択します。既存の登録をすべてインポートした登録と置換するか、インポートした登録を追加することができます。同じ名前の登録を追加した場合は、既存の登録とインポートした登録がどちらも維持されるように、自動的に名前が変更されます。エクスポート時に作成したパスワードを入力します。

5. [適用] をクリックして変更内容を保存します。

#### 4.2.4. 設定

パスワードバンクを利用すると、指紋認証を使用して、保護されている Web サイトおよびダイアログにアクセスすることができます。

#### パスワードバンクの使用目的の選択

- ・ [Windows ダイアログ] チェックボックスを選択すると、パスワードバンクを使用して、標準の Windows アプリケーションの資格情報を格納できます。
- ・ Internet Explorer は常にサポートされており、このチェックボックスを使用してこのブラウザを使用可能または使用不能にできます。
- ・ Firefox ブラウザーの場合は、プラグインのインストールが必要です。リンクをクリックしてインストールを開始します。Firefox をデフォルトのブラウザに設定する必要があります。プラグインのインストール後、Firefox をアップグレードすると、パスワードバンクプラグインに互換性がないことが通知され、新しいプラグインが提示されます。新しいプラグインを確認してインストールします。

パスワードバンクでは、ダイアログの登録やダイアログのリプレイなどの操作が可能な場合に、ユーザーにヒントが表示されます。ユーザーがユーザー名とパスワードを使用して Windows にログインする場合、これらのヒントは指紋認証に成功するまで有効になりません。

パスワードバンクのヒントをオンまたはオフにするには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...]を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...]を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。
3. [アプリケーション] - [パスワードバンク] - [設定] を選択します。
4. 確認メッセージの表示の選択：
  - ・ 送信したフォームデータを記憶する必要があるかどうか。このオプションは、フォーム（Web ページまたはダイアログ上）の送信後にパスワードバンク登録を求めるダイアログを表示するかどうかを設定します。

通知メッセージの表示の選択：

- ・ 登録がリプレイされる。このヒントは、登録のリプレイが開始されようとしていることをユーザーに通知します。この通知は、同じフォームまたはダイアログの登録をさらに作成したい場合や、既に入力したデータを上書きしたくない場合に便利です。
- ・ ダイアログがリプレイ可能だった。このヒントは、登録をリプレイできることをユーザーに通知します。
- ・ ダイアログが登録に適している。このヒントは、ダイアログに登録可能なパスワードフィールドが含まれていることをユーザーに通知します。
- ・ Web サイトをリプレイ可能であった。このヒントは、登録をリプレイ可能であることをユーザーに通知します。
- ・ Web サイトが登録に適している。このヒントは、ページに登録可能なパスワードフィールドが含まれていることをユーザーに通知します。

### 4.3. 暗号化アーカイブ

暗号化アーカイブを使用すると、指紋やバックアップパスワードによって個人的なファイルやフォルダーを保護して、これらへの無許可アクセスを防止できます。

File Safe を使用すると、指紋やバックアップパスワードによって保護される重要なファイルやフォルダーの暗号化アーカイブを作成できます。これらのファイルは、現在の場所に保持できると共に、File Safe アーカイブに追加することで指紋認証によって保護できます。

Personal Safe はデスクトップまたはマイ コンピューター上の保護されたフォルダーです。このフォルダーにファイルをドロップまたはコピーすることで、ファイルを一箇所にまとめて指紋によって保護できます。



## 注意

アーカイブを作成する前に、指紋を登録してバックアップパスワードを設定する必要があります。登録されていない場合、ユーザーが選択されていないという警告が表示されます。指紋の登録方法については、指紋の登録を参照してください。


### 4.3.1. File Safe

File Safe を使用すると、ファイルをハードドライブ上の暗号化アーカイブに格納できます。暗号化アーカイブは、ファイルやフォルダーを格納でき、指紋認証とバックアップパスワードによって保護されます。File Safe アーカイブがアンロックされている場合、アーカイブファイルでは標準のファイルと同様の操作（削除、コピー、ファイル名の変更など）を実行できます。ドラッグアンドドロップにも対応しています。アンロックされたアーカイブにファイルをコピーして貼り付けるかドラッグし、再びアーカイブをロックすると、ファイルは暗号化されます。アーカイブ内で 1 つのファイルだけが暗号化されており、そのファイルがアンロックされている場合、ファイルをクリックして起動できます。

#### 4.3.1.1. File Safe の作成

新しい File Safe を作成するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。
3. [アプリケーション] - [暗号化アーカイブ] - [File Safe] を選択します。



4. バックアップパスワードが設定されていない場合は、パスワードを入力して「適用」をクリックします。バックアップパスワードの詳細情報を確認してください。
5. 「新しいFile Safeの作成」ボタンをクリックします。
6. 新しいアーカイブの名前を指定します。
7. これで、このアーカイブファイルを通常のフォルダーと同じように操作（削除、コピー、名前変更など）できるようになります。ドラッグアンドドロップにも対応しています。アンロックされたアーカイブにファイルをコピーして貼り付けるかドラッグし、再びアーカイブをロックすると、ファイルは暗号化されます。
8. 「ロック」をクリックしてアーカイブをロックします。

### **i** 注意


コンテキストメニューからアーカイブを作成または管理することもできます。Windows エクスプローラーまたは他の Windows ダイアログで、暗号化するファイルまたはフォルダーを表示して、右クリックしてコンテキストメニューを開きます。[新しい暗号化アーカイブに追加] を選択して、選択したファイルまたはフォルダーを新しいアーカイブに追加します。

#### 4.3.1.2. File Safe の管理

既存の File Safe を管理するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。

- ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して「コントロールセンター開始...」を選択します（次の手順はスキップします）。
- 2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから「送信」をクリックします。
- 3. 「アプリケーション」 - 「暗号化アーカイブ」 - 「File Safe」を選択します。
- 4. 既存のアーカイブが一覧表示されます。任意の数のアーカイブを選択します。「開く」、「ロック」、または「削除」ボタンをクリックして、選択したアーカイブにその操作を適用します。コンテキストメニューからこれらの操作を実行することもできます。アーカイブを開いた場合は、そのアーカイブを通常のフォルダーと同じように操作（削除、コピー、名前変更など）できます。ドラッグアンドドロップにも対応しています。アーカイブの操作が完了したら、そのアーカイブをロックして認証によって保護します。



File Safe アーカイブの一覧を操作するには、次のオプションを選択します：

- ・ 「更新」。指紋と関連付けられたすべての表示されたアーカイブの一覧を最新状態に更新します。
  - ・ 「見つからないFile Safeをスキャン」。このオプションを選択すると、指紋に関連付けられていないアーカイブや、移動されたアーカイブを含めて、すべてのアーカイブが一覧表示されます。関連付けられていないアーカイブは、バックアップパスワードを使用して開くことができます。このオプションは、アーカイブの場所が不明な場合や、指紋パスポートを変更した場合に使用します。
  - ・ 「すべてロック」。すべての一覧表示されたアーカイブを一度にロックします。
5. 「適用」をクリックして変更内容を保存します。



## ティップ

ファイルやフォルダーをファイル マネージャーから直接追加するなど、アーカイブをコンテキストメニューから管理できます。Windows エクスプローラーまたは他の

Windows ダイアログで、暗号化するファイルまたはフォルダーを表示して、右クリックしてコンテキストメニューを開きます。[既存の暗号化アーカイブに追加...] を選択すると、選択したファイルやフォルダーを既存のアーカイブに追加できます。詳細については、下記を参照してください。

既存の File Safe にファイルまたはフォルダーを追加するには：

1. Windows エクスプローラーまたはその他の Windows ダイアログを使用して、暗号化するファイルまたはフォルダーを表示します。
2. ファイルおよび/またはフォルダーを選択（マウスと Shift または Ctrl キーを使用）し、右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
3. [既存の暗号化アーカイブに追加...] を選択します。



4. ファイルの保存先となるアーカイブを参照して選択します（拡張子が \*.uea または \*.ueaf のファイル）。
5. [開く] を選択します。
6. 認証を要求されます。
7. ファイルが暗号化されたら、元のファイルの取り扱いを選択するよう求めるダイアログが表示されます。
  - a. [元のファイルを削除] を選択すると、元のファイルは削除され、ファイルはアーカイブ内に暗号化された形式でのみ維持されます。
  - b. 削除するファイルをランダムな内容で書きしてから削除するには、[ファイルをワイプしてから削除する] チェック ボックスを選択します。これにより、削除したファイルが回復されるのを防ぐことができます。
  - c. [元のファイルを維持] を選択すると、元のファイルは削除されず、暗号化アーカイブに保存されると同時に、暗号化されないまま元の場所にも残ります。
8. ファイルが暗号化された File Safe アーカイブに追加されます。

#### 4.3.1.3. File Safe のロックとアンロック

File Safe をロックまたはアンロックするには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
3. [アプリケーション] - [暗号化アーカイブ] - [File Safe] を選択します。
4. 既存のアーカイブが一覧表示されます。1 つまたは複数のアーカイブを選択します。[ロック] ボタンをクリックしてアーカイブをロックするか、[開く] ボタンをクリックしてアーカイブをアンロックします。



#### ティップ

コントロールセンター外の現在の場所でアーカイブをロックまたはアンロックすることもできます。Windows エクスプローラーまたは他の Windows ダイアログで、ロックまたはアンロックするアーカイブを表示して、アーカイブファイル (\*.uea または \*.ueaf) を選択し、右クリックしてコンテキストメニューを開いて [ロック] または [アンロック] を選択します。

すべての File Safe アーカイブをロックするには：

1. 指をスキャンして、バイOMETリックメニューを表示します。
2. メニューから [すべてのアーカイブをロック] を選択します。
3. すべてのアンロックされたアーカイブがロックされました。

#### 4.3.1.4. File Safe 内のファイルの解読

暗号化アーカイブからファイルを削除するには、そのアーカイブをアンロック (File Safe のロックとアンロックを参照) してから、それらのファイルを通常のフォルダー内にある場合と同じように操作して、アーカイブから削除、コピー、またはドラッグできます。アーカイブ内のすべてのファイルを一度に解読して、指定された場所に格納する方法については、下記を参照してください。

File Safe 内のすべてのファイルまたはフォルダーを一度に解読するには

1. 解読するアーカイブファイル (\*.uea または \*.ueaf) を選択して、右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
2. [解読先を指定...] を選択します。



3. 解読したファイルの保存先となる場所を選択します。
4. 認証を要求されます。
5. ファイルが保存先の場所に解読されました。


#### 4.3.2. Personal Safe

Personal Safe を使用すると、保護されたフォルダー内のファイルを暗号化できます。フォルダーは、デスクトップ上またはマイ コンピューター内に表示できます。このフォルダーは、コンピューターを共有している他のユーザーには表示されません。

Personal Safe フォルダーがアンロックされている場合、標準のフォルダーと同様の操作（削除、コピー、ファイル名の変更など）を実行できます。Personal Safe を操作するには、[アプリケーション] - [暗号化アーカイブ] - [Personal Safe] からコントロールセンターを起動するか、Personal Safe フォルダーで右クリックしてコンテキストメニューを開きます。

Personal Safe をロックまたはアンロックするには

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。
3. [アプリケーション] - [暗号化アーカイブ] - [Personal Safe] を選択します。



4. バックアップパスワードが設定されていない場合は、パスワードを入力して「適用」をクリックします。バックアップパスワードの詳細情報を確認してください。
5. 「アンロックして開く」または「ロックして閉じる」ボタンをクリックします。



### ティップ

Personal Safe がロックされているのかアンロックされているのかを示す状況メッセージが表示されます。

## ファイルを Personal Safe に追加するには

1. Personal Safe を開きます。コントロールセンターを起動するか（上記を参照）、フォルダーを選択して右クリックし、コンテキストメニューを表示して、「[ロック]」または「[アンロック]」を選択します。
2. ファイルをフォルダーにドラッグアンドドロップまたはコピーするか、ファイル（またはフォルダー）を選択して右クリックし、コンテキストメニューを表示して、「[Personal Safe に追加]」を選択します。

## 4.4. バイオメトリックメニュー

バイオメトリックメニューは、指紋ソフトウェアの機能および設定にすばやくアクセスできるポップアップメニューです。



指紋認証によって別の操作（登録済みページのリプレイなど）が実行される場合にバイオメトリックメニューを表示するには、Shift キーを押しながら指をスキャンします。

- ・ バイオメトリックメニュースキャンを表示するには、登録されている指をスキャンします。
- ・ [コンピューターをロック]。コンピューターをすばやくロックできます。コンピューターを再びアンロックするには、指をスキャンします。
- ・ [登録済みサイト]（オプション）。パスワードバンクによって登録された Web ページを一覧表示します。既定の Web ブラウザーで登録済みページを表示し、データを入力するには、この一覧で目的の Web ページ名をクリックします。この一覧の表示方法は、設定で編集できます。
- ・ [登録...]（オプション）。新しいウィンドウ（Web ページまたはダイアログ）を登録します。パスワードバンクの登録の詳細については、次の項目を参照してください。パスワードバンク
- ・ [Personal Safe をアンロックして開く/ロック]（オプション）。Personal Safeフォルダーにアクセスできます。
- ・ [すべてのアーカイブをロック]（オプション）。現在開いているすべての File Safe アーカイブをロックします。このアイテムは、2 つ以上のアーカイブがアンロックされている場合にのみ表示されます。
- ・ [コントロールセンター開始...]。コントロールセンターを表示します。
- ・ [ヘルプ]。HTML ヘルプを表示します。状況依存の HTML ヘルプを表示するには、ヘルプを表示するダイアログボックスで F1 を押します。

## 第5章 設定

〔設定〕ページからは、Protector Suite 2009 を設定するためのさまざまなオプションにアクセスできます。ここで説明する〔設定〕の一部の機能は表示されない場合があります。使用できる機能は、インストールされている Protector Suite 2009 のバージョンや、現在のユーザーの管理権限によって異なります。Windows Vista で〔編集〕ボタンが表示されている場合は、個別の設定ページで変更を加える前に、このボタンをクリックして浮き上がらせる必要があります。



### 5.1. Windows ログオン

指紋ログオンを有効にするには、指紋を登録する必要があります（指紋の登録を参照）。ユーザー登録時に、指紋サンプルがスキャンされ、指紋サンプルと Windows ユーザーアカウントが関連付けられます。コンピューターを再起動し再度ログオンするときは、指をスキャンすると自動的にログオンします。

指紋ログオンは、指紋の登録後に自動的に設定されます。

生体認証ログオンではまた、スクリーンセーバーと節電機能からの復帰が保護されます（パスワードでスクリーンセーバーからのレジュームが保護され、システムはスタンバイに設定されます）。

Windowsのバイオメトリックデバイスコントロールパネルで、バイオメトリックログインを無効化できます。Windowsのコントロールパネルから生体認証の設定を入力するか、Protector Suite 2009からそれを開きます。

1. 次の順に選択します。

- ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
- ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。

- ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
  3. [設定] - [Windows ログオン] を選択します。
  4. 生体認証デバイスコントロールパネルのリンクをクリックして、Windows生体認証の設定を開きます。
  5. [Windowsパスワードによる指紋ログオンのスキップを許可する] を選択して、生体認証ログオンの設定を調整できます。このオプションが選択されていると、標準のWindowsログオンを使用できます。選択しなかった場合は、管理者のみがユーザー名とパスワードを使用してログオンできます。
  6. [パワーオンセキュリティの有効化]。このチェックボックスを選択すると、指紋によって BIOSレベルで認証を実行できます。詳細については、パワーオンセキュリティ を参照してください。
- [ブート前に指紋認証を行い、Windows に自動的にログオンできるようにする]。このチェックボックスを選択すると、起動時に認証に成功した後に Windows に自動的にログインでき、Windows ログオンで再び認証する必要はありません。

#### 5.1.1. パワーオンセキュリティ

パワーオンセキュリティ機能は、ユーザーのコンピューターへの無許可アクセスを BIOS レベルで防ぎます。パワーオンセキュリティが有効なコンピューターは、指紋認証に成功しない限りハードドライブからオペレーティングシステムを起動しません。

コンピューターの起動時に、ユーザーは指紋認証を求められます。指をスキャンするための時間が制限されています。コンピューターは、スキャンされた指紋が指紋デバイスのメモリに格納されているサンプルに一致する場合のみ起動します。認証に成功すると、起動プロセスが通常どおり続行されます。

## 5.2. ストレージインスペクター

指紋デバイス内データ管理は、指紋センサーデバイスに保存されたデータを表示および編集するためのツールです。デバイス中のレコードがすべて表示されます。各指の説明が、Protector Suite 2009 でのその指の使用法に関する情報と共に表示されます。

指紋をデバイスから削除するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
3. [設定] - [ストレージインスペクター] に移動します。

- 削除するレコードを選択して指紋の「削除」ボタンをクリックします。削除すると、レコードの一覧にも反映されます。
- 「適用」をクリックして変更内容を保存します。



### 注意

指紋を削除するための許可は、セキュリティポリシー設定で指定されます（ポリシーを参照）。一部の権限は管理者のみに制限される場合があります。

## 5.3. スキンの選択

Protector Suite 2009 の外観を選択するには

新しいスキンを使用して Protector Suite 2009 が再起動されます。スキンをさらに変更するには、同じ手順を繰り返して希望のスキンを選択します。

- 次の順に選択します。
  - 「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「Protector Suite」 - 「コントロールセンター」
  - またはトレイアイコンを右クリックし、「コントロールセンター開始...」を選択します。
  - または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して「コントロールセンター開始...」を選択します（次の手順はスキップします）。
- 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから「送信」をクリックします。
- 「設定」 - 「スキンの選択」に移動します。
- メニューからスキンを選択します。
- 「適用」をクリックして変更内容を保存します。
- 「はい」をクリックしてアプリケーションを再起動します。新しいスキンを適用するには、アプリケーションを再起動する必要があります。

## 5.4. 音声

選択した音声は、指紋の操作が成功または失敗したときに再生されます。既定のシステム音声を使用したり、音声を無効にしたりすることができます。また、任意のオーディオ ファイル（.wav 形式）を参照することもできます。

Protector Suite 2009 の音声を選択するには

- 次の順に選択します。
  - 「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「Protector Suite」 - 「コントロールセンター」
  - またはトレイアイコンを右クリックし、「コントロールセンター開始...」を選択します。
  - または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して、「コントロールセンター開始...」を選択します（次に手順をスキップします）。
- 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから「送信」をクリックします。

3. [設定] - [音声] に移動します。
4. [なし] を選択して音声をおフにするか、[システムデフォルト] を選択して既定の音声に割り当てたままにするか、[カスタム] を選択して独自のオーディオファイル (.wav 形式) を参照します。
5. [適用] をクリックして変更内容を保存します。

## 5.5. 更新

更新プログラムが使用可能な場合は、[ダウンロード] ボタンをクリックして、指紋ソフトウェアの最新バージョンを取得してください。更新プログラムの自動チェックが設定されている場合は、コントロールセンターが開始されるたびに新しい更新のチェックが実行されます。

更新を設定するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します (次の手順はスキップします)。
2. 認証 (指をスキャンするかパスワードを入力) してから [送信] をクリックします。
3. [設定] - [更新] に移動します。
  - ・ [更新状況]。現在のソフトウェアの状態を通知します。新しいバージョンの Protector Suite 2009 が提供されている場合は、[更新プログラムをダウンロード] ボタンをクリックして、更新プログラムを取得します。
  - ・ [更新プログラムのチェック]。[今すぐ更新プログラムを確認] ボタンをクリックして、最新の更新プログラムが提供されているかどうかを手動でチェックするか、[更新プログラムを自動的にチェックします] チェックボックスを選択して、状況メッセージを最新状態に保ちます。コントロールセンターが開始されるたびに、新しい更新プログラムの有無がチェックされます。
  - ・ [適用] をクリックして変更内容を保存します。

## 5.6. 詳細設定

セキュリティポリシー、生体認証セキュリティ、およびパフォーマンスに関する詳細なオプションを設定します。

詳細設定を開くには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。

- ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して「コントロールセンター開始...」を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから「送信」をクリックします。
  3. 「設定」 - 「詳細設定」に移動します。

#### 5.6.1. ポリシー

ポリシー設定は、管理者と制限付きユーザーに対して異なる内容で設定できます。ポリシーを有効または無効にするには、「はい」または「いいえ」を選択します。

### 登録

- ・ 「自分自身を登録する」：現在ログオンしているユーザーが指紋を登録することを許可します。
- ・ 他のユーザーを登録する：現在ログオンしているユーザーが他のユーザーの指紋を登録できるようにします。有効な Windows アカウントを持つユーザーのみ登録できます。
- ・ 「自分自身を編集する」：現在ログオンしているユーザーの指紋パスポートを編集（登録済み指紋の追加や削除など）することを許可します。
- ・ 「他のユーザーを編集する」：このコンピューターに登録されている任意のユーザーの指紋パスポートを編集（登録済み指紋の追加や削除など）することを許可します。
- ・ 「自分自身をインポートする」：現在ログオンしているユーザーの指紋パスポートをインポートすることを許可します。
- ・ 「他のユーザーをインポートする」：このコンピューターに登録されている任意のユーザーの指紋パスポートをインポートすることを許可します。
- ・ 「自分自身をエクスポートする」：現在ログオンしているユーザーの指紋パスポートをエクスポートすることを許可します。
- ・ 「他のユーザーをエクスポートする」：このコンピューターに登録されている任意のユーザーの指紋パスポートをエクスポートすることを許可します。
- ・ 「自分自身を削除する」：認証後に、現在ログオンしているユーザーの指紋パスポートを削除することを許可します。
- ・ 「他のユーザーを削除する」：このコンピューターに登録されている任意のユーザーの指紋パスポートを削除することを許可します。パスポートを削除する前に認証は必要ありません。
- ・ Windows パスワードの公開 ユーザーの Windows パスワードを公開します。
- ・ 機密データへのアクセス時に常にユーザーを認証する：機密データへアクセスする場合、ユーザーは常に検証を要求されます。例えば、格納されたパスワード、登録済みサイトなどです。
- ・ 自己登録のためのログオン：限られたユーザーに対してパスワードログオンが無効になっているときに、登録されていない限られたユーザーがパスワードを使用してログオンできるようにします。

### 指紋デバイス内データ管理

- ・ 「指紋デバイス内データ管理を使用する」：指紋デバイス内データ管理を使用することを許可します。ユーザーは自分自身の指紋のみを削除できます（1 つ以上の登録済み指紋を残す必要があるため、最後の指紋は削除できません）。

- ・ [任意の指紋を削除する] : デバイスから任意の指紋を削除することを許可します (このポリシーを有効にするには、[指紋デバイス内データ管理を使用する] ポリシーが有効になっている必要があります)。
- ・ [使用されていない指紋を削除する] : 過去のインストール内容などから、ローカルで登録されているどのユーザーにも属さない指紋レコードを削除することを許可します。(このポリシーを有効にするには、[指紋デバイス内データ管理を使用する] ポリシーが有効になっている必要があります)。
- ・ [他のユーザーの指紋を削除する] : 他のユーザーの指紋を削除することを許可します。ただし、各ユーザーに対して 1 つ以上の指紋を残す必要があります (このポリシーを有効にするには、[指紋デバイス内データ管理を使用する] ポリシーが有効になっている必要があります)。

## パワーオンセキュリティ

- ・ [パワーオンセキュリティに指紋を追加する] : 登録時に指紋をパワーオンセキュリティに追加することを許可します。無効にした場合、登録した指紋をパワーオンセキュリティ認証に使用することはできません。

### 5.6.2. 生体認証の設定

Protector Suite 2009 は、2 つのセキュリティレベルで運用できます。いずれかを選択することで、指紋のスキャンと登録済みサンプルがどれくらい正確に一致する必要があるかを設定します。

- ・ 簡易モードのレベル。セキュリティと便利さのバランスを保つ生体認証処理の既定のレベルです。
- ・ 保護モードのレベル。利便性よりもセキュリティのほうが必要な場合に使用します。このレベルでは、セキュリティは最大限に高まりますが、スキャンした指紋が登録済みの指紋サンプルと完全に一致する必要があるため、許可されたユーザーであっても何度も認証に失敗することがあります。

## ロックアウトの設定

- ・ 失敗してもロックアウトされない試行回数 : デバイスがロックされる前に許可される、検証 (指紋のスキャン) の失敗の回数を設定します。
- ・ ロックアウトの期間 : デバイスがロックされている時間 (秒) 設定された時間が経過したら、指紋センサーを再び使用できます。

### 5.6.3. センサーの調整 (オプション)

この機能を使用すると、指紋センサーを調整できます。この機能は、指のスキャンがうまくいかない場合に使用します。この機能は、登録済み指紋サンプルやアプリケーションのデータには影響を与えません。

#### ⚠ 重要項目

調整中は、センサーに触れないでください。

お使いのセンサーでサポートされている場合は、[センサーを調整...] ボタンをクリックすると、調整ダイアログが開きます。[調整] ボタンをクリックし、調整が完了するまで待機します。センサーが正しく機能していない場合には、調整を使用できます。

## 第6章 他のツール

このセクションでは、Protector Suite 2009 を使用する上で役に立つヘルプの使用などの他のツールについて説明します。

### 6.1. 指紋チュートリアル

指紋チュートリアルを実行することを強くお勧めします。このチュートリアルでは、指紋スキャンの正しい方法と間違った方法を実演した短いアニメーションが再生されます。スキャン方法を練習するために、自分の指紋サンプルを作成してみてください。

指紋に関するチュートリアルを実行するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイオメトリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。
2. [チュートリアル] リンクをクリックするか、認証（指をスキャンするかパスワードを入力）して、[送信] をクリックし、[ヘルプ] - [チュートリアル] に移動します。
3. アニメーションを参照して、正しいスキャン手順に従います。右側では、指のスキャンを練習できます。



4. 次の指示に従って指を正しくスキャンします：

スワイプセンサーの場合：



- ・ 指の第 1 関節をセンサー中央部に当てます。
- ・ センサー上に 1 本の指を水平に置きます。
- ・ センサーでスキャンしている間、指を上げないでください。
- ・ 指を動かすとき、最後に手首をひねって指の側面をセンサーに向けないでください。
- ・ 指紋のサンプルを作成してください。

エリアセンサーの場合：



- ・ 指紋の中心をセンサーの中央に置いてください。
- ・ センサー上に指をあまり圧力をかけずに水平に置きます。
- ・ センサーのフィードバックが確認できるまで、センサー上に指を置いておきます。
- ・ 指紋のサンプルを作成してください。

## 6.2. システムトレイアイコン

システムトレイの Protector Suite 2009 アイコンはプログラムが実行中であることを示し、指紋認証を必要としない機能へのアクセスを提供します。アイコンを右クリックして、メニューを表示します。

トレイアイコンアイテム：

- ・ 「コントロールセンター開始...」。Protector Suite 2009 のメインダイアログを開きます。このダイアログでは、ほとんどの機能とアプリケーションを管理して、ソフトウェア設定を変更できます。

- ・ [ヘルプ]。Protector Suite 2009 の完全なヘルプを表示します。特定ページの状況依存ヘルプを表示するには、ヘルプが必要なページで F1 キーを押します。

### 6.3. ヘルプの使用

Protector Suite 2009 には、HTML 形式のヘルプシステムが組み込まれています。

#### ティップ

トレイアイコンを右クリックして [ヘルプ] を選択することも、指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して、[ヘルプ] を選択することもできます。

状況依存のヘルプを表示するには：

- ・ ヘルプが必要なページで F1 キーを押してヘルプを表示します。
1. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター] に移動します。
  2. [ヘルプ] リンクをクリックするか、認証（指をスキャンするかパスワードを入力）して、[送信] をクリックし、[ヘルプ] - [ヘルプ] に移動します。

### 6.4. 紹介画面

[はじめに] 画面は、登録されている指紋がない場合にセンサーに触れると表示されます。この画面には、Protector Suite 2009 製品ツアーへのリンクと指紋登録へのリンクがあります。

後で製品ツアーにアクセスするには：

- ・ 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。
  - ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して [コントロールセンター開始...] を選択します（次の手順はスキップします）。
- ・ 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから [送信] をクリックします。
- ・ [ヘルプ] - [製品ツアー] に移動します。

### 6.5. 他のユーザーの管理

管理者は、Protector Suite 2009 内の他のユーザーを管理できます。新規ユーザーを設定または削除したり、ユーザーのデータを削除、インポート、またはエクスポートしたりできます。

他のユーザーを管理するには：

1. 次の順に選択します。
  - ・ [スタート] - [すべてのプログラム] - [Protector Suite] - [コントロールセンター]
  - ・ またはトレイアイコンを右クリックし、[コントロールセンター開始...] を選択します。

- ・ または指をスキャンしてバイOMETリックメニューを表示して「コントロールセンター開始...」を選択します（次の手順はスキップします）。
2. 認証（指をスキャンするかパスワードを入力）してから「送信」をクリックします。
  3. 「認証」に移動して、「他のユーザーの管理...」リンクをクリックします。  
または  
ナビゲーションバーの横のユーザーボタンをクリックします。
  4. ユーザーを選択して、メニューのボタンをクリックして操作を選択します。